



Mit einem VPN Zugriff können Sie von unterwegs auf Ihr Internes Netzwerk zugreifen und alle Dienste nutzen, die nur in Ihrer Organisation vorhanden sind.



1. Öffnen Sie die „Einstellungen“ auf Ihrem Gerät, dann wählen Sie „Allgemein“ aus.



2. Öffnen Sie „VPN“ und dann klicken Sie auf „VPN hinzufügen“.

3. Tragen Sie bitte folgendes ein:

Die Zugangsdaten für die Punkte c und f haben Sie von bmssoft per SMS bekommen.

- | | | |
|----|---------------------|--|
| a) | Typ | L2TP |
| b) | Beschreibung | Name Ihrer Organisation |
| c) | Server | Server Name (siehe SMS) |
| d) | Account | Windows-Login-Name (Benutzername um sich an Ihrem PC anzumelden) |
| e) | Passwort | Windows-Login-Kennwort |

- f) **Shared Secret** Shared Secret Kennwort (siehe SMS)
- g) **Proxy** Aus

The screenshot shows the 'Konfiguration' screen for an L2TP VPN profile. At the top, the status bar shows 'o2-de 3G', '09:29', and '84%' battery. The screen has three buttons: 'Abbrechen' (blue), 'Konfiguration' (black), and 'Fertig' (grey). Below the title bar, the 'Typ' is set to 'L2TP >'. A grey bar separates the title from the configuration options. The options are: 'Beschreibung' (Erforderlich), 'Server' (Erforderlich), 'Account' (Erforderlich), 'RSA-SecurID' (toggle off), 'Passwort' (Jedes Mal fragen), 'Shared Secret' (Erforderlich), and 'Gesamten Verkehr senden' (toggle on). Another grey bar separates the options from the 'PROXY' section. The 'PROXY' section has three buttons: 'Aus' (blue), 'Manuell' (white), and 'Automatisch' (white).

Anschließend klicken Sie auf „Fertig“, Ihre Daten werden jetzt gespeichert.



4. Um das VPN zu starten, folgen Sie den Schritten 1 bis 2.

Um das VPN zu beenden oder zu starten, müssen Sie den Regler unter "Status" aktivieren oder deaktivieren.



Wenn in der Startleiste das VPN-Symbol zu sehen ist, ist es aktiv. Der Haken zeigt Ihnen an, welches VPN verwendet wird.

Hinweise:

- Wenn Sie nicht aktiv sind, trennt sich die VPN Verbindung nach einiger Zeit wieder.
- Innerhalb Ihres internen WLAN, können Sie sich nicht mit dem VPN verbinden