


Mit einem VPN Zugriff können Sie von unterwegs auf Ihr Internes Netzwerk zugreifen und alle Dienste nutzen, die nur in Ihrer Organisation vorhanden sind.



1. Öffnen Sie die „Einstellungen“ auf Ihrem Gerät, dann wählen Sie „Allgemein“ aus.



2. Öffnen Sie „VPN“ und dann klicken Sie auf „VPN hinzufügen“.

3. Tragen Sie bitte folgendes ein:

Die Zugangsdaten für die Punkte c und f haben Sie von bmssoft per SMS bekommen.

- | | | |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| a) | Typ | L2TP |
| b) | Beschreibung | Name Ihrer Organisation |
| c) | Server | Server Name (siehe SMS) |
| d) | Account | Windows-Login-Name (Benutzername um sich an Ihrem PC anzumelden) |
| e) | Passwort | Windows-Login-Kennwort |

- f) **Shared Secret** Shared Secret Kennwort (siehe SMS)
- g) **Proxy** Aus

o2-de 3G 09:29 84 %

Abbrechen **Konfiguration** Fertig

Typ L2TP >

Beschreibung Erforderlich

Server Erforderlich

Account Erforderlich

RSA-SecurID

Passwort Jedes Mal fragen

Shared Secret Erforderlich

Gesamten Verkehr senden

PROXY

Aus Manuell Automatisch

Anschließend klicken Sie auf „Fertig“, Ihre Daten werden jetzt gespeichert.



4. Um das VPN zu starten, folgen Sie den Schritten 1 bis 2.

Um das VPN zu beenden oder zu starten, müssen Sie den Regler unter "Status" aktivieren oder deaktivieren.



Wenn in der Startleiste das VPN-Symbol zu sehen ist, ist es aktiv. Der Haken zeigt Ihnen an, welches VPN verwendet wird.

Hinweise:

- Wenn Sie nicht aktiv sind, trennt sich die VPN Verbindung nach einiger Zeit wieder.
- Innerhalb Ihres internen WLAN, können Sie sich nicht mit dem VPN verbinden